



Vidarekopplingar

Direktvidarekoppling

Aktivera	*21*+46<telefonnummer utan första nollan>#
Avaktivera	#21#
Kontrollera	*#21#

Vidarekoppling vid ej svar

Aktivera	*61*+46<telefonnummer utan första nollan>#
Avaktivera	#61#
Kontrollera	*#61#

Vidarekoppling vid ej kontakt

Aktivera	*62*+46<telefonnummer utan första nollan>#
Avaktivera	#62#
Kontrollera	*#62#

Vidarekoppling vid upptaget

Aktivera	*67*+46<telefonnummer utan första nollan>#
Avaktivera	#67#
Kontrollera	*#67#

Vid ej svar vidarekopplas samtalen normalt efter 20 sekunder. Önskar du ändra denna tid, ring *61*+46<telefonnummer utan första nollan>*<antal!sekunder>#. Observera att tidsintervallen är: 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder.

För att avaktivera samtliga vidarekoppling så ring #002#.

Samtal Väntar

Med *Samtal väntar* kan du hantera flera samtal samtidigt. När en person söker dig medan du redan pratar i telefon får du en notis om att personen söker dig och du kan välja hur du vill hantera det väntande samtalet. Det dock fungera lite annorlunda. Då administreras det oftast direkt i telefonen istället för med koder. Detta varierar från telefon till telefon.

Aktivera samtal väntar	*43#
Acceptera väntande samtal och avsluta pågående	## 1
Acceptera väntande samtal och sätta pågående i väntläge	## 2
Avsluta det väntande samtalet	## 3
Avaktivera Samtal väntar	#43#

Slam down

Slam down är en funktion där du får ett SMS om du missar ett samtal som går till röstbrevlådan.

För att aktivera eller inaktivera tjänsten ringer du till röstbrevlådan på 222 och trycker 3 för att komma till inställningar. Tryck sedan 5. Om tjänsten är inaktiv så aktiveras den, och vice versa. Tjänsten *röstbrevlåda* måste vara aktiverad, för att Slam down ska fungera.